


Outlook 2003 IMAP 設定方式

1. 開啟 Outlook 2003 → 點選工具 → 點子郵件帳號 → 選擇「新增電子郵件帳號」，點選下一步。



2. 選擇 IMAP，點選下一步。



3.在伺服器資訊，內送伺服器(IMAP): mail.ntu.edu.tw，外送伺服器(SMTP):mail.ntu.edu.tw，請記得勾選「使用安全密碼驗證(SPA)登入」，點選其他設定。

電子郵件帳號

網際網路電子郵件設定 (IMAP)
您的電子郵件帳號需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱 (N): start
電子郵件地址 (E): start@ntu.edu.tw

登入資訊

使用者名稱 (U): start
密碼 (P): *****
 記住密碼 (R)

伺服器資訊

內送郵件伺服器 (IMAP) (I): mail.ntu.edu.tw
外寄郵件伺服器 (SMTP) (O): mail.ntu.edu.tw

使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (L) ← 記得勾選

其他設定 (M)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

← 內送、外寄郵件伺服器皆為 mail.ntu.edu.tw

4.「其他設定」→點選「外送伺服器」，並勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」。

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證 (O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定 (U)

使用下列登入 (L)


使用者名稱 (N):
密碼 (P):
 記住密碼 (R)

使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (S)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器 (I)

確定 取消

5.點選進階→勾選「此伺服器需要加密連線(SSL)」，內送伺服器(IMAP):993，勾選「此伺服器需要加密連線(SSL)」，外送伺服器(SMTP):587→點選確定。



6.點選下一步，完成設定

