

變更 Outlook 2003 設定

工具 → 電子郵件帳號 → 檢視變更現有電子郵件帳號

→ 內送及外寄郵件伺服器改為：mail.ntu.edu.tw → 依照紅框指示更改

電子郵件帳號

步驟1

網際網路電子郵件設定 (POP3)
您的電子郵件帳號需要這些設定才能生效。

使用者資訊	伺服器資訊
您的名稱 (N): exchlab01	內送郵件伺服器 (POP3) (I): mail.ntu.edu.tw
電子郵件地址 (E): exchlab01@ntu.edu.tw	外寄郵件伺服器 (SMTP) (O): mail.ntu.edu.tw
登入資訊	測試設定
使用者名稱 (U): exchlab01	在填入本視窗資訊後，建議您按一下下面的按鈕以測試您的帳號。(網路必須連線)
密碼 (P): *****	
<input checked="" type="checkbox"/> 記住密碼 (R)	測試帳號設定 (T)...
<input checked="" type="checkbox"/> 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (L)	

網際網路郵件設定

步驟2

一般 外寄伺服器 連線 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證 (O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定 (U)

使用下列登入 (L)

使用者名稱 (U):
密碼 (P):

記住密碼 (R)

使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (L)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器 (I)

網際網路郵件設定

步驟3

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3) (I): 995 使用預設值 (D)

此伺服器需要加密連線 (SSL) (E)

外寄伺服器 (SMTP) (O): 587

此伺服器需要加密連線 (SSL) (C)

伺服器逾時 (T)

短 1 分 長

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本 (L)

超過下列天數後就從伺服器移除 (R) 10 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除 (M)