


Windows Mail IMAP 設定方式

1.開啟 Windows Mail→點選「工具」→點選「帳戶」。



2.選擇「電子郵件帳戶」→點選下一步。



3.輸入欲顯示的名稱→點選下一步。

您的名稱

傳送電子郵件時，您的名稱會出現在外送郵件的 [寄件者] 欄位，請輸入您希望出現的名稱。

顯示名稱(D):

範例: 祝英台

[如何尋找電子郵件帳號資訊?](#)

下一步(N) 取消

4.輸入電子郵件地址→點選下一步。

網際網路電子郵件地址

電子郵件地址是供其他人傳送電子郵件給您。

電子郵件地址(E):

例如: someone@microsoft.com

[如何尋找電子郵件帳號資訊?](#)

下一步(N) 取消

5.輸入帳號、密碼→點選下一步。

網際網路郵件登入

輸入網際網路服務提供者給您的帳戶名稱與密碼。

電子郵件使用者名稱(A): start

密碼(P):

記憶密碼(W)

下一步(N) 取消

6.內送電子郵件伺服器類型: 選擇 IMAP · 內送郵件(POP3 或 IMAP)伺服器: mail.ntu.edu.tw · 外寄電子郵件伺服器(SMTP): mail.ntu.edu.tw→記得勾選「外寄伺服器需要驗證」。

」。

設定電子郵件伺服器

內送電子郵件伺服器類型(S):

IMAP ← 選擇 IMAP

內送郵件 (POP3 或 IMAP) 伺服器(I):

mail.ntu.edu.tw ← 輸入 mail.ntu.edu.tw

外寄電子郵件伺服器 (SMTP)(O):

mail.ntu.edu.tw ← 輸入 mail.ntu.edu.tw


外寄伺服器需要驗證(V) ← 記得勾選

[如何尋找電子郵件伺服器資訊?](#)


下一步(N) 取消

」。


7.勾選「現在不要下載我的電子郵件」→點選「完成」。



8.點選剛設定好的伺服器(mail.ntu.edu.tw)→點選「內容」。



9.我的內送郵件伺服器是: IMAP , 內送郵件-POP3: mail.ntu.edu.tw , 外寄郵件-SMTP: mail.ntu.edu.tw→記得勾選「使用安全性密碼驗證登入」、「我的伺服器需要驗證」。



10.先勾選「這個伺服器需要安全連線 SSL」→外寄郵件-SMTP: 587 , 內送郵件-POP3: 993→點選「確定」後完成設定。

