

Outlook 2003 POP3 設定方式

1.開啟 Outlook 2003 →點選工具→點子郵件帳號→選擇「新增電子郵件帳號」，點選下一步。



2.選擇 POP3，點選下一步。



3.在伺服器資訊，內送伺服器(POP3): mail.ntu.edu.tw，外送伺服器(SMTP):mail.ntu.edu.tw，請記得勾選「使用安全密碼驗證(SPA)登入」，點選「其他設定」。

電子郵件帳號

網際網路電子郵件設定 (POP3)
您的電子郵件帳號需要這些設定才能生效。

使用者資訊
您的名稱 (N): start
電子郵件地址 (E): start@ntu.edu.tw

登入資訊
使用者名稱 (U): start
密碼 (P): *****
 記住密碼 (R)

使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (L) ← 記得勾選

伺服器資訊
內送郵件伺服器 (POP3) (I): mail.ntu.edu.tw
外寄郵件伺服器 (SMTP) (O): mail.ntu.edu.tw

測試設定
在填入本視窗資訊後，建議您按一下下面的按鈕以測試您的帳號。(網路必須連線)
測試帳號設定 (T)...

其他設定 (M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

4. 點選「其他設定」→點選「外送伺服器」，並勾選「我的外送伺服器(SMTP)需要驗證」。

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

我的外送伺服器 (SMTP) 需要驗證 (O) ← 記得勾選

使用與內送郵件伺服器相同的設定 (U)

使用下列登入 (L)


使用者名稱 (N):
密碼 (P):
 記住密碼 (R)

使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (S)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器 (I)

確定 取消

5.點選「進階」→勾選「此伺服器需要加密連線 (SSL)」，內送伺服器(POP3): 993，
勾選「此伺服器需要加密連線(SSL)」，外寄伺服器(SMTP)輸入 587。



6.點選下一步，完成設定。





恭喜您!

您已經成功輸入所有設定帳號所需的資訊。

若要結束精靈，請按一下 [完成]。

< 上一步(B)

完成