

Outlook 2007 IMAP 設定方式

1. 開啟 Outlook 2007 · 選擇「工具」→「帳戶設定」→「新增」→點選下一步。

新增電子郵件帳戶

選擇電子郵件服務

Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HTTP(M)
連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或公司 Microsoft Exchange 伺服器的電子郵件帳戶。

其他(O)
連線至下列顯示的伺服器類型。

Outlook 行動訊息服務

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

2. 勾選「選擇手動設定伺服器設定或其他伺服器類型」→點選下一步。

新增電子郵件帳戶

自動帳戶設定

您的名稱(Y):
範例: 王小華

電子郵件地址(E):
範例: barbara@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(I):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

3. 點選「網際網路電子郵件」→點選下一步

新增電子郵件帳戶

選擇電子郵件服務

網際網路電子郵件 (I)
連線至您的 POP、IMAP 或 HTTP 伺服器以傳送或接收電子郵件訊息。

Microsoft Exchange (M)
連線至 Microsoft Exchange，以存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。

其他 (O)
連線至下列顯示的伺服器類型。
Outlook 行動訊息服務

< 上一步 (B) **下一步 (N) >** 取消

4. 帳戶類型:IMAP、內送郵件伺服器: mail.ntu.edu.tw、外寄郵件伺服器(SMTP) mail.ntu.edu.tw，請記得勾選「需要使用安全密碼驗證(SPA)登入」。

新增電子郵件帳戶

網際網路郵件設定
您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。

使用者資訊
您的名稱 (Y): start
電子郵件地址 (E): start@ntu.edu.tw

伺服器資訊
帳戶類型 (A): **IMAP**
內送郵件伺服器 (I): mail.ntu.edu.tw
外寄郵件伺服器 (SMTP) (O): mail.ntu.edu.tw

登入資訊
使用者名稱 (U): start
密碼 (P): *****
 記住密碼 (R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (Q) < 記得勾選


測試帳戶設定
在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)
測試帳戶設定 (T)...

其他設定 (M)...


< 上一步 (B) **下一步 (N) >** 取消

帳戶類型: IMAP
內送、外寄郵件伺服器
皆為 mail.ntu.edu.tw

5. 點選「其他設定」→點選「外送伺服器」，並勾選「我的外送伺服器(SMTP)需要驗證」。



6. 點選「進階」→使用下列加密連線類型: 選擇 SSL，內送伺服器(IMAP): 993，外送伺服器(SMTP)輸入 587，使用下列加密連線類型，選擇 TLS。



7. 點選確定 → 點選完成。



8. 選擇「工具」→「帳戶設定」→選擇剛設定的名稱，設成預設值。

